



Autokorekcja Perfectly Clear – ustawienia (parametry sterujące pracą autokorekcji Perfectly Clear)

W programie diPhoto można utworzyć plik *perfect.ini* z parametrami sterującymi mechanizmem autokorekcji Perfectly Clear.

Plik ten powinien znajdować się w katalogu diPhoto tj. tam gdzie *dipho.exe* – jeśli go nie ma program stosuje ustawienia domyślne. Przykład takiego pliku poniżej.

//perfect.ini - ustawienia sterujące autokorekcją Perfectly Clear

```
[Options]
akeTrueColor=1
//automatyczna korekta kolorów, 0=nie, 1=tak, domyślnie 1

vkeTrueColor=5
//stopień korekcji kolorów
//0 do 50, domyślnie 5
//używane, gdy akeTrueColor=1

akeStreng=1
//automatyczne ustalanie siły procesu korekcji, 0=nie, 1=tak, domyślnie 1

vkeStreng=95
//siła procesu korekcji
//0 do 150, domyślnie 95
//ignorowana, gdy akeStreng=1

akeContrast=1
//automatyczna korekta kontrastu, 0=nie, 1=tak, domyślnie 1

vkeContrast=95
//stopień korekcji kontrastu
//0 do 100, domyślnie 95
//używane, gdy akeContrast=1

akeSharp=0
//automatyczna korekta ostrości, 0=nie, 1=tak, domyślnie 0

akeSkin=1
//automatyczna korekta koloru skóry, 0=nie, 1=tak, domyślnie 1

vkeSkin=1.0
//stopień korekcji koloru skóry
//0.0 do 1.0, domyślnie 1.0
//używane, gdy akeSkin=1
```